



© 1993 Japanese Version by VING CO., LTD. © copyright 1991 Planet's Edge is a trademark of New World Computing. TM Inc. New World Computing is a trademark of New World Computing.

# NEC PC-9801/9821版

## ユーザーズ・マニュアル

本システムの実行には、ハードディスクが必要です。以下にご説明する手順に したがって、ハードディスクへのインストール(組込み)を行なってから、ゲームをお楽しみください。

このシステムは、フロッピーディスクだけのハード構成では実行できません。

#### ■製品の構成

このパッケージには、以下のものが入っていますので、ご確認ください。

- ●フロッピーディスク(5インチ、3.5インチ共通) ①スタートアップ ディスク ②インストール ディスク1 ③インストール ディスク?
- ●ユーザーズ・マニュアル(このシートです)
- リファレンス・マニュアル
- ●U.N.F.A.コンタクト・マニュアル
- ・スターマップ
- ・ユーザー登録はがき
- ●クルーブック申込書
- ●オーディオCD "DREAM ON"

## ■インストールの操作

インストールするためには、ハードディスク上に4MB以上の空き領域が必要です。インストールは、パソコンをハードディスクで起動してから、以下の操作を行なってください。(インストールするハードディスクをドライブAとします)

ハードディスク上に、専用のディレクトリPEを作成します。

#### A>MD PE

PFをカレントディレクトリにします。

#### A>CD PE

**スタートアップディスク**をセットし(**ドライブB**とします)、以下の操作でインストールを開始します。

#### A>B:INSTALL B:

\*パラメータの「B:」は、ディスクがセットされているドライブ名です。

画面のメッセージにしたがって、インストールディスク1及びインストールディスク2の各ディスクを順次入れかえてください。

万一インストールが正常に終了しない場合は、MS-DOSのCOPYコマンドで、3枚のディスクの全ファイルを、ディレクトリ"PE"にコピーしてください。

インストールが終了してしまえば、以降のゲームの実行にはインストールディ スクは使用しないので、大切に保管しておいてください。

## ■ゲームの開始

ゲームを開始するには、スタートアップディスクを準備して、以下の操作を行 ないます。

- ①パソコンを起動します。
- ②スタートアップディスクをセットします。
- ③インストールしたディレクトリ(ドライブAのPEとします)を、カレントディレクトリにします。

#### A>CD PE

プラネッツ・エッジの起動コマンド(PE. EXE)を入力します。

#### A>PE

プラネッツ・エッジが起動し、オープニングが始まります。 (オープニングは**ESC**)キーで中断し、ゲームを開始します)

#### ■動作環境の確認

インストールの操作が正常に終了し、ゲームの開始の操作を行なったにもかかわらず、ゲームが正しく動作しない場合には、以下の原因が考えられます。

- ①スタートアップディスクが正しくセットされていない。 起動時には、必ず**スタートアップディスク**が必要です。
- ②実行時の本体メモリが十分でない。

本ゲームの実行には、**530KB (542,720バイト) 以上の空きメモリ**が必要です。

空きメモリは「CHKDSK. EXE」で確認することができます。本ゲームでは日本語フロントエンドプロセッサをはじめとするデバイスドライバは一切組込む必要がありません。必要なメモリが不足している場合は、「CONFIG. SYS」を変更して必要なメモリを確保してください。あるいは、別途起動用のフロッピーディスクを作成し、このディスクから起動することにより、メモリを確保してください。

③ハードディスク上に、作業ファイル用の空き領域がない。 本ゲームの実行には作業ファイルを作成しますので、ハードディスク上に256KB以上の空き領域が必要です。作業ファイルが作成できない場合には、ゲームの実行ができません。空き領域に余裕をもたせるようにしてください。またゲームの実行中、ゲームセーブを行なうごとにハードディスクの空き領域が減少します。

#### 《ご注意》

NECのサウンドボード(PC-9801-26K、PC-9801-86)以外はサポートしておりませんので、 純正品以外をご使用の場合は本体から取り外すか、ボリュームをオフにしてからご使用ください。

#### ■ゲームの終了

ゲームを終了するには、以下の「終了の操作」を行ないます。

- ①マウスで終了コマンドをクリックするか、キーボードの**GRPH**+Q または**CTRL**+Qを押してゲームを終了します。 キー操作はゲームの実行状態によって有効なキーが異なります。詳し
- イー探作はケームの美行状態によって有効なヤーが異なります。許くは、「リファレンス・マニュアル」を参照してください。
- ②「Thank you for Playing Planet's Edge.」のウィンドウメッセージを確認して、何かキーを押すかマウスボタンをクリックします。
- ③MS-DOSに戻ったことを確認し、スタートアップディスクをとりだしてから、パソコン本体の電源をOFFにします。

ゲームを終了する場合は、この「終了の操作」を必ず行なうようにしてください。特にハードディスク動作中に、パソコン本体の電源をOFFにすることは絶対に避けてください。

#### ■ゲームセーブについて

本ゲームでは、実行中にゲームセーブを行なうことができます。セーブできるゲーム数は**最大100件**ですが、ハードディスク上に空き領域がない場合は、このセーブできるゲーム数は減少します。

最大の100件のゲームセーブを行なうには、インストールを行なった領域に加えて、**約20MBの空き領域**が必要になります。

フロッピー・ディスクには、ゲームセーブを行なうことはできません。

## ■グラフィックモードについて

本ゲームは、16色と256色の2種類のグラフィックモードを持っています。起動時にハードウェアのチェックを行ない、最適のグラフィックモードを自動的に設定します。

PC-9801シリーズの場合・・・・・16色モード PC-9821シリーズの場合・・・・・256色モード

#### アフターサービスのご案内

このたびは、弊社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、製品をお買上げいただきユーザー登録された方に対して、下記のアフターサービスを実施しております。

- ●開封時からのディスク破損など製品初期不良の場合は、お買上げの日から 1 週間以内にパッケージ及びお買い上げレシートを、弊社にお送りいただければ無償にて交換いたします。ただし、お買上げの日から 1 週間以上経過した場合は、初期不良でも有償となりますのでご注意ください。
- ●フロッピーディスクおよびCD-ROMディスクを破損された場合は、有償に て交換いたします。下記の費用とともに、破損ディスクを弊社あてお送りく ださい。
  - ▶CD-ROMディスク·······1 枚 ¥4,000 (消費税別)
    - ▶フロッピーディスク …… 1 枚 ¥2,500 (消費税別) 同時送付された場合の 2枚目以降は1枚につき ¥1,500 (消費税別)

#### 《ご注意》

- ●紛失された場合を含み、フロッピーディスクおよび○D-ROMディスク、マニュアル、その他の付属品の別売および再発行は行なっておりません。
- ●お買い上げ製品の返品は致しかねます。
- ●弊社では中古販売業者による再販売を認めておりません。弊社製品であっても中古ソフトとしてご購入された場合は、アフターサービスの対象外とさせていただきます。